

Non riesco a mantenere la risoluzione dello schermo personalizzata nella modalità Schermo intero

- Parallels Desktop for Mac Standard Edition
- Parallels Desktop for Mac App Store Edition
- Parallels Desktop for Mac Pro Edition
- Parallels Desktop for Mac Business Edition

Sintomi

Cerco di impostare manualmente la risoluzione dello schermo Windows nella modalità a schermo intero, ma ogni volta che riavvio la macchina virtuale, la risoluzione dello schermo Windows torna ai valori predefiniti che sono di solito uguali alla risoluzione dello schermo Mac.

Come posso mantenere la risoluzione dello schermo assegnata manualmente nella macchina virtuale Windows?

Causa

La risoluzione dello schermo nelle macchine virtuali Parallels Desktop è controllata dalla funzione **Dynamic Resolution** fornita da Parallels Tools.

Quando la finestra della macchina virtuale viene ridimensionata trascinando l'angolo destro inferiore, la risoluzione della finestra del SO guest cambia automaticamente.

Quando la macchina virtuale viene eseguita in modalità di visualizzazione a schermo intero, Dynamic Resolution regola automaticamente la risoluzione dello schermo del SO guest in modo che corrisponda con la risoluzione dello schermo nativa Mac.

Per disabilitare la funzione Dynamic Resolution in modalità Schermo intero:

1. Avvia Parallels Desktop.
2. Vai in **Configurazione** della macchina virtuale > scheda **Opzioni** > **Schermo intero**.
3. Dall'elenco a discesa **Ridimensiona e adatta schermo** scegli **Conserva proporzione**.
4. Avvia la macchina virtuale in modalità Schermo intero.
5. Vai in **Start** > **Pannello di controllo** > **Visualizza** > **Modifica impostazioni di visualizzazione** o fai semplicemente clic con il tasto destro del mouse sul desktop Windows e scegli **Risoluzione dello schermo**.
6. Imposta la risoluzione dello schermo sui valori preferiti.
7. **Riavvia Windows**. La risoluzione dello schermo in Windows rifletterà le impostazioni effettuate.

Nota: dal momento che le risoluzioni dello schermo Windows e Mac non corrispondono più, si possono vedere delle barre nere in alto e in basso o a sinistra e a destra della schermata di Windows.

Per evitare che si verifichi questo, è possibile forzare la schermata Windows ad **allungarsi** per adattarsi completamente allo schermo del Mac:

- ◆ Vai in **Configurazione** della macchina virtuale > **Schermo intero**.
- ◆ Dall'elenco a discesa **Ridimensiona e adatta schermo**, scegli **Allungamento**.

Nota: in questo caso la risoluzione dello schermo personalizzata verrà mantenuta, tuttavia tutti gli elementi

- e i caratteri in Windows verranno allungati.
8. Chiudi la finestra di configurazione e avvia la macchina virtuale.
-

© 2024 Parallels International GmbH. All rights reserved. Parallels, the Parallels logo and Parallels Desktop are registered trademarks of Parallels International GmbH. All other product and company names and logos are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.