



## Как сбросить пароль учетной записи пользователя Windows в Parallels Desktop для Mac Pro Edition?

- Parallels Desktop for Mac Pro Edition
- Parallels Desktop for Mac Business Edition
- Parallels Desktop for Mac Standard Edition

### **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.**

Сброс пароля Windows может нарушать конфиденциальность, поэтому всю ответственность за выполнения данной операции несет исключительно пользователь. Приведенные ниже инструкции не применяются командой службы поддержки Parallels ни при каких обстоятельствах.

### **Симптомы**

- Мне не удастся войти в виртуальную машину Windows, поэтому мне нужно сбросить пароль учетной записи локального пользователя.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если необходимо сбросить пароль для учетной записи Microsoft, см. информацию на следующей странице: [Забытый пароль и другие проблемы входа на виртуальную машину](#)

### **Причина**

Неправильная настройка пароля для входа в Windows.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Указанные ниже инструкции применимы только к выпуску Pro Edition продукта Parallels Desktop для Mac. Если используется продукт Parallels Desktop выпуска Standard Edition, см. статью [KB117557](#)

Чтобы узнать больше о различиях между выпусками, см. следующую статью: [Чем отличается Parallels Desktop для Mac от Parallels Desktop для Mac Pro Edition?](#)

---

### **Разрешение**

1. Запустите виртуальную машину.
2. Откройте приложение Terminal (Finder > Приложения > Утилиты > Terminal).
3. Скопируйте указанную ниже команду, вставьте ее в окно Terminal на нажимите клавишу ВВОД:

```
prlctl list --all
```

Результат должен выглядеть примерно так:

```
UUID                                STATUS  IP_ADDR  NAME
{3e21f02b-9d52-4ebe-a079-675dc822d723}  running -      Windows 7
```

4. Скопируйте указанную ниже команду, вставьте ее в окно Terminal и добавьте пробел:

```
prlctl exec
```

5. Скопируйте UUID из вывода в шаге 3 (в данном примере скопировать нужно 3e21f02b-9d52-4ebe-a079-675dc822d723) и вставьте его в конец команды «prlctl exec» (не забудьте, что между «exec» и номером UUID должен быть пробел); после этого добавьте пробел и введите

следующее:

```
net user
```

В итоге должна получиться примерно такая строка:

```
prlctl exec 3e21f02b-9d52-4ebe-a079-675dc822d723 net user
```

6. Нажмите клавишу ВВОД.

На экран будет выведена примерно такая информация:

```
User accounts for \\
```

```
-----  
Administrator          Guest                  parallels
```

В нашем примере именем пользователя является «parallels».

7. Теперь введите в Terminal:

```
prlctl set
```

Скопируйте и вставьте номер UUID, выведенный в шаге 3, добавьте к нему пробел и введите

```
--userpasswd
```

В итоге должна получиться примерно такая строка:

```
prlctl set 3e21f02b-9d52-4ebe-a079-675dc822d723 --userpasswd
```

8. Добавьте имя пользователя (имя фактической учетной записи пользователя Windows, полученное в шаге 6), двоеточие и новый пароль (не добавляйте пробел между именем пользователя, двоеточием и паролем). См. пример ниже:

```
prlctl set 3e21f02b-9d52-4ebe-a079-675dc822d723 --userpasswd parallels:123
```

9. Нажмите клавишу ВВОД. На экране должна появиться следующая информация:

```
authentication tokens updated successfully.  
Успешно. Операция была успешно завершена.
```

```
VM успешно настроена.
```

Теперь можно войти в учетную запись пользователя Windows с указанным паролем.

---