



## Как сделать интернет-подключение на виртуальной машине с Windows доступным для операционной системы Mac OS?

- Parallels Desktop for Mac Standard Edition
- Parallels Desktop for Mac Pro Edition
- Parallels Desktop for Mac Business Edition

### Симптомы

У меня есть устройство для выхода в Интернет, но оно имеет драйверы только для Windows. Как мне сделать интернет-подключение в Windows доступным для операционной системы Mac?

### Разрешение

В этой статье описаны основные шаги по настройке доступа к сетевому подключению Windows с компьютера Mac. Имейте в виду, что это не является стандартной возможностью в Parallels Desktop, а настройки могут отличаться в зависимости от особенностей конфигурации.

Поэтому служба поддержки Parallels не предоставляет никакой помощи в отношении этой реализации, и вы можете как угодно использовать и модифицировать ее в соответствии с вашими потребностями или конфигурацией. Все вопросы по данной теме можно задать в соответствующей ветке обсуждения на [форуме Parallels](#).

### Инструкции:

1. Подключите модем к USB-порту компьютера с Mac OS X.
2. Запустите Parallels Desktop (виртуальную машину пока не запускайте) и откройте меню Parallels Desktop, затем откройте вкладку **Настройки > Сеть > Внутрикомпьютерная**:
3. В поля **Начальный адрес** и **Конечный адрес** введите указанные ниже значения:

Начальный адрес [192.168.0.128] Конечный адрес [192.168.0.254]

Оно должно выглядеть так:

4. Сделайте сетевой адаптер Parallels Network Adapter доступным в сетевых настройках Mac OS X. Для этого выполните действия, описанные в статье [KB 116528](#).
5. В Mac OS X откройте **Системные настройки > Сеть**, выберите адаптер **Parallels Host-Only** и измените настройки следующим образом:

Маршрутизатор: 192.168.0.1

Щелкните **Дополнительно >** выберите DNS, затем щелкните значок "+", добавьте указанный ниже адрес и нажмите кнопку **ОК**.

DNS-сервер: 192.168.0.1

6. Запустите виртуальную машину, откройте раскрывающееся меню **Parallels Desktop > Устройства > Сеть >** измените тип подключения сети на **Внутрикомпьютерная сеть**.

7. Подключите USB-модем к виртуальной машине. Для этого в меню **Parallels Desktop** выберите **Устройства > Внешние устройства** и проверьте нужный модем.

Если для этого USB-модема пока не установлено ни одного драйвера, сначала установите их. Дополнительную информацию смотрите в инструкции к устройству.

8. По завершении установки модема в апплете **Центр управления сетями и общим доступом (Пуск > Параметры > Сеть и Интернет)** должно появиться новое сетевое подключение.

Щелкните (левой или правой кнопкой) соответствующее сетевое подключение USB-устройства и выберите **Свойства > Общий доступ**.

Включите параметр **Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера**. В списке **Подключение домашней сети** выберите тот сетевой адаптер, который вы ранее переключили в режим **внутрикомпьютерной сети**.

9. Затем вернитесь к разделу

♦ **Параметры > Сеть и Интернет > настройка параметров адаптера**

♦ Правой кнопкой мыши щелкните сетевое подключение, созданное для **внутрикомпьютерной сети** в Windows > **Свойства**

**♦ Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) > Свойства**

◆ На вкладке **Общие** выберите **Использовать следующий IP-адрес** и задайте следующий IP-адрес:

192.168.0.1

---

© 2024 Parallels International GmbH. All rights reserved. Parallels, the Parallels logo and Parallels Desktop are registered trademarks of Parallels International GmbH. All other product and company names and logos are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.