



Migración de un PC a un Mac utilizando Parallels Desktop para Mac

- Parallels Desktop for Mac Standard Edition
- Parallels Desktop for Mac Pro Edition
- Parallels Desktop for Mac App Store Edition
- Parallels Desktop for Mac Business Edition

Nota: a partir de Parallels Desktop 19, esta prestación ha quedado obsoleta. Este artículo sólo es aplicable a equipos Mac basados en Intel. Actualmente no es posible migrar un PC a una máquina virtual Parallels Desktop que se ejecute en un Mac con silicio Apple.

He instalado Parallels Desktop para Mac y quiero migrar mi PC Windows junto con todo su contenido a una máquina virtual Parallels Desktop.

Resolución

Parallels Desktop para Mac proporciona al usuario una experiencia de migración del PC más rápida, estable y mucho más sencilla de llevar a cabo. Este artículo de la base de conocimiento describe brevemente el proceso de migración. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la Guía del usuario del Parallels Transporter Agent.

Requisitos para la importación de sus datos

Para importar datos a su Mac, necesita un ordenador Windows que cumpla con los siguientes requisitos:

- Procesador x64 o x86 a un mínimo de 700 MHz (Intel o AMD)
- Un mínimo de 256 MB de RAM
- 50 MB de espacio en disco duro para la instalación del Parallels Transporter Agent
- Adaptador de red WiFi o Ethernet para la migración a través de red

Versiones soportadas de Windows y Linux

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP (Home, Professional SP2/SP3)
- Windows Server 2003
- Windows 2000 Professional
- Red Hat Enterprise Linux 5.x, 6.x
- Ubuntu Linux 10.04 LTS, 14.04

NOTA: Parallels Desktop no soporta la migración de volúmenes dinámicos de Windows (en los que el tamaño no es fijo como en los volúmenes básicos). Estos sólo se migran como discos de datos. Puede añadirlos más adelante a una máquina virtual existente.

Lea también [KB 119172](#) antes de continuar con la migración.

Sistemas de archivos compatibles

- FAT16/32 (sólo Windows)
- NTFS (sólo Windows)
- Ext2/Ext3

IMPORTANTE: Puede que los sistemas operativos OEM Windows no funcionen con Parallels Desktop una vez migrados a máquinas virtuales. Los sistemas operativos OEM sólo se distribuyen cuando se comercializan con equipos. El mejor ejemplo de un sistema operativo OEM es la copia de Windows que viene preinstalada cuando usted adquiere un PC nuevo.

Una vez importados los datos de su PC, puede que deba reactivar algunos de sus programas Windows usando las llaves de activación que recibió al adquirirlos.

Paso 1: Instale el Parallels Transporter Agent en su PC Windows

1. Descargue el Parallels Transporter Agent para Windows en el [sitio web de Parallels](#) y haga doble clic en el archivo de instalación.
2. Siga el procedimiento de instalación y ejecute el Parallels Transporter Agent.

Paso 2: Elija el método de migración

Elija el método de migración para importar sus datos desde su PC a su Mac.

Red

Para importar sus datos desde un PC a través de una red:

1. Encienda su Mac y su PC Windows. Compruebe que los **equipos estén conectados a la misma red**.
2. Compruebe que el **firewall de Windows esté desactivado**. Una vez completada la importación podrá volverlo a activar.
3. En su PC Windows, **abra el Parallels Transporter Agent**.
4. En su Mac, abra **Parallels Desktop** y seleccione **Archivo > Nuevo...**
5. Seleccione **Transferir Windows desde un PC** y haga clic en **Continuar**.
6. Seleccione **Red** y haga clic en Continuar.
7. Busque el código de acceso que se muestra en el Parallels Wizard en su Mac e introdúzcalo en el Parallels Transporter Agent en su PC Windows. También puede conectarse al PC Windows de origen usando su nombre o dirección IP, haga clic en **Usar dirección IP para conectarse**, seleccione el nombre del PC Windows en la lista o indique la dirección IP y haga clic en **Continuar**.
8. Si ha seleccionado usar la dirección IP o el nombre del equipo, proporcione las credenciales del administrador de Windows. Parallels Desktop se conectará al Parallels Transporter Agent y empezará a recopilar la información acerca del equipo de origen.
9. Si no desea acceder a Windows de forma automática al iniciar, seleccione **No activar inicio de sesión automático**. A continuación, haga clic en **Continuar**.
10. Seleccione si desea migrar todos sus archivos y datos o si sólo desea migrar las aplicaciones Windows. A continuación, haga clic en **Continuar**.
11. Seleccione dónde desea instalar sus datos.
12. En el próximo paso verá una advertencia acerca de la reactivación de Windows, que podría ser obligatoria cuando empiece a usarla. Para continuar, lea este mensaje, seleccione **Deseo continuar** y haga clic en **Continuar**.
13. Siga el proceso de migración. Tenga en cuenta que la duración de la migración depende de la cantidad de datos que deban ser transferidos de PC a Mac.
14. Una vez completada la migración, haga clic en **Hecho**.
15. Inicie Windows.

16. Una vez se haya iniciado Windows, haga clic en el menú **Acciones > Instalar Parallels Tools** y siga las indicaciones que aparecen en pantalla.

NOTA: Para poder instalar Parallels Tools, es necesario que inicie sesión en Windows como administrador.

Almacenamiento Externo

Para importar sus datos de un PC usando un dispositivo de almacenamiento externo:

1. Conecte un dispositivo de almacenamiento externo a su PC Windows.
2. En el PC Windows, abra el Parallels Transporter Agent.
3. Elija el método de migración **Almacenamiento externo**.
4. Haga clic en **Siguiente**. El Parallels Transporter Agent recopilará información acerca del PC Windows.
5. Si no desea acceder a Windows de forma automática al iniciar, seleccione **No activar inicio de sesión automático**. A continuación, haga clic en **Siguiente**.
6. Seleccione si desea migrar todos sus archivos y datos o si sólo desea migrar las aplicaciones Windows. A continuación, haga clic en **Siguiente**.
7. En el próximo paso verá una advertencia acerca de la reactivación de Windows, que podría ser obligatoria cuando empiece a usarla. Para continuar, lea este mensaje, seleccione **Deseo continuar** y haga clic en **Siguiente**.
8. Una vez completada la migración, haga clic en Hecho para salir del Parallels Transporter Agent.
9. Desconecte el dispositivo de almacenamiento del PC Windows y conéctelo a su Mac.
10. En su Mac, abra Parallels Desktop y seleccione **Archivo > Nuevo**.
11. Seleccione **Migrar desde un PC** y haga clic en **Continuar**.
12. Seleccione **Dispositivo de almacenamiento externo** y haga clic en **Continuar**.
13. Haga clic en **Examinar** y localice la ubicación en la que desea guardar sus datos. A continuación, haga clic en **Continuar**.
14. Seleccione si desea instalar Windows y sus datos, y ,a continuación, haga clic en **Continuar**.
15. Una vez completada la migración, haga clic en **Hecho**.
16. Inicie Windows.
17. Una vez se haya iniciado Windows, seleccione **Acciones > Instalar Parallels Tools** y siga las indicaciones que aparecen en pantalla.

NOTA: Para poder instalar Parallels Tools, es necesario que inicie sesión en Windows como administrador.

Si desea más información acerca de la migración de su PC a un Mac, consulte la [Guía del usuario](#).

Si tiene algún problema durante la migración, siga la solución recogida en [KB 113269](#).
