



Как сделать так, чтобы Parallels Desktop для бизнеса работал в качестве службы

- Parallels Desktop for Mac Business Edition

Информация

Бизнес-издание Parallels Desktop 9 может работать как сервер виртуальных машин.


Это означает, что Parallels Desktop можно запускать как службу (фоновый процесс) - без графического пользовательского интерфейса. Виртуальные машины тоже запускаются в фоне, не показываясь на рабочем столе OS X. При этом Parallels Desktop и виртуальные машины автоматически запускаются при запуске OS X, не требуя от пользователя входа в OS X. Таким образом, на одном мощном компьютере Mac можно фоновно запустить сразу несколько виртуальных машин и предоставить пользователям возможность подключаться к ним по VNC, RDP, SSH и другим протоколам удаленного доступа.

Чтобы настроить Parallels Desktop, сделайте следующее:

1. Откройте Parallels Desktop и в строке меню выберите Parallels Desktop > Настройки. Нажмите Общие и выберите **Запускать Parallels Desktop как службу**.
2. Выберите **Отключать Resume для Parallels Desktop**, чтобы при выходе из Parallels Desktop ваша виртуальная машина не (при)останавливалась, а продолжала работать или выключалась согласно своим настройкам запуска и выключения - это очень важно для работы в режиме сервера.

Чтобы настроить виртуальную машину, сделайте следующее:

1. В строке меню Parallels Desktop выберите Виртуальная машина > Настроить.
2. Нажмите Параметры > Запуск и выключение.



3. В меню "Запускать автоматически" выберите "При включении Mac". Это обеспечит автоматический запуск виртуальной машины при запуске Mac OS X.
4. В меню "При выключении Mac" выберите "Приостанавливать". Это обеспечит приостановку виртуальной машины при выключении или перезапуске Mac.
5. В меню "При закрытии окна" выберите "Оставить работать в фоне" (или "Спросить меня, что делать" - если вы хотите, чтобы при закрытии окна виртуальной машины появлялось диалоговое окно). Это позволит избежать случайного выключения или приостановки виртуальной машины, если вы закроете ее окно, пока Parallels Desktop работает как служба.
6. Настройте остальные параметры на свое усмотрение.
7. Закройте окно настроек и запустите виртуальную машину.

Теперь можно закрыть окно виртуальной машины и программу Parallels Desktop. Это закроет только графический интерфейс. Служба Parallels Desktop и виртуальные машины продолжат работать в фоне.

Подробнее об использовании Parallels Desktop в качестве сервера виртуальных машин смотрите [в этом руководстве](#) (на англ.).
