

Как сделать интернет-подключение на виртуальной машине с Windows доступным для операционной системы Mac OS?

- Parallels Desktop for Mac Standard Edition
- Parallels Desktop for Mac Pro Edition
- Parallels Desktop for Mac Business Edition

Симптомы

У меня есть устройство для выхода в Интернет, но оно имеет драйверы только для Windows. Как мне сделать интернет-подключение в Windows доступным для операционной системы Mac?

Разрешение

В этой статье описаны основные шаги по настройке доступа к сетевому подключению Windows с компьютера Mac. Имейте в виду, что это не является стандартной возможностью в Parallels Desktop, а настройки могут отличаться в зависимости от особенностей конфигурации.

Поэтому служба поддержки Parallels не предоставляет никакой помощи в отношении этой реализации, и вы можете как угодно использовать и модифицировать ее в соответствии с вашими потребностями или конфигурацией. Все вопросы по данной теме можно задать в соответствующей ветке обсуждения на форуме Parallels.

Инструкции:

- 1. Подключите модем к USB-порту компьютера с Mac OS X.
- 2. Запустите Parallels Desktop (виртуальную машину пока не запускайте) и откройте меню Parallels Desktop, затем откройте вкладку **Настройки** > **Сеть** > **Внутрикомпьютерная**:
- 3. В поля Начальный адрес и Конечный адрес введите указанные ниже значения:

```
Начальный адрес [192.168.0.128] Конечный адрес [192.168.0.254]
```

Оно должно выглядеть так:

- 4. Сделайте сетевой адаптер Parallels Network Adapter доступным в сетевых настройках Mac OS X. Для этого выполните действия, описанные в статье KB 116528.
- 5. В Mac OS X откройте Системные настройки > Сеть, выберите адаптер Parallels Host-Only и измените настройки следующим образом:

```
Маршрутизатор: 192.168.0.1
```

Щелкните **Дополнительно** > выберите DNS, затем щелкните значок "+", добавьте указанный ниже адрес и нажмите кнопку **OK**.

```
DNS-cepsep: 192.168.0.1
```

6. Запустите виртуальную машину, откройте раскрывающееся меню **Parallels Desktop > Устройства > Сеть >** измените тип подключения сети на **Внутрикомпьютерная сеть**.

7. Пол	цключите USB-модем к виртуальной машине. Для этого в меню Parallels Desktop выберите
	гройства > Внешние устройства и проверьте нужный модем.
Дог 8. По	пи для этого USB-модема пока не установлено ни одного драйвера, сначала установите их. полнительную информацию смотрите в инструкции к устройству. завершении установки модема в аплете Центр управления сетями и общим доступом (Пуск > раметры > Сеть и Интернет) должно появиться новое сетевое подключение.
	лкните (левой или правой кнопкой) соответствующее сетевое подключение USB-устройства и берите Свойства > Общий доступ.
Ин ада	пючите параметр Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к тернету данного компьютера. В списке Подключение домашней сети выберите тот сетевой птер, который вы ранее переключили в режим внутрикомпьютерной сети. ем вернитесь к разделу
	◆ Параметры > Сеть и Интернет > настройка параметров адаптера
	 ◆ Правой кнопкой мыши щелкните сетевое подключение, созданное для внутрикомпьютерной сети в Windows > Свойства



