

Vista de pantalla completa en Parallels Desktop para Mac

- Parallels Desktop for Mac Pro Edition
- Parallels Desktop for Mac Business Edition
- Parallels Desktop for Mac Standard Edition

Puede configurar la máquina virtual Parallels para que ocupe toda la pantalla del Mac, una de sus pantallas externas o todas las pantallas externas conectadas.

Monitor individual

Pasar a pantalla completa

Para acceder al modo de pantalla completa, realice una de las siguientes acciones:

- Desde Coherence, haga clic en el icono de Parallels II en la barra de menús y a continuación seleccione **Salir de Coherence**. Haga clic en el menú **Ver** y seleccione **Pasar a pantalla completa**.
- Desde el modo Ventana, seleccione **Ver > Pasar a pantalla completa** o haga clic en el icono Pantalla completa presente en la esquina superior derecha de la ventana de la máquina virtual.

Una vez que esté activado el modo de pantalla completa, la barra de menús de macOS u el Dock quedarán ocultos. Para activar la barra de menús de macOS, coloque el cursor sobre la zona superior de la pantalla y esta se mostrará en un segundo.

Nota: La misma acción puede realizarse con el Dock al mover el ratón sobre la parte inferior de la pantalla.

Salir de pantalla completa:

Para salir del modo de pantalla completa, realice una de las siguientes acciones:

- Pulse **Comando-Control-F** de forma simultánea.
- Mueva el puntero a la parte superior de la pantalla hasta que aparezca la barra de menús de macOS y haga clic en **Ver > Salir de pantalla completa**.

Navegar entre el Mac y la máquina virtual

Para cambiar entre el espacio de la máquina virtual y macOS, realice una de las siguientes acciones:

- Deslice tres dedos a la izquierda o derecha en el trackpad.
- Deslice el Magic Mouse a la izquierda o la derecha con dos dedos.
- Utilice la combinación de teclas **Ctrl+flecha** (izquierda o derecha).

Monitor individual externo

Si quiere utilizar su máquina virtual en uno de los monitores externos conectados al Mac, realice una de las siguientes acciones:

1. En macOS, abra **Preferencias del Sistema > Mission Control** > asegúrese de que la característica "Las pantallas tienen espacios separados" está activada. (requiere iniciar sesión de nuevo)
2. Mueva la ventana de la máquina virtual al monitor correspondiente y pase a pantalla completa.

Esta opción de configuración es muy práctica cuando se quiere dedicar una pantalla a la máquina virtual y dejar el resto para macOS.

Varios monitores

Hay dos formas diferentes de utilizar su máquina virtual en todos los monitores, aunque en ambas situaciones tendrá que abrir el menú Ver de la máquina virtual y activar "Todos los monitores en pantalla completa". A continuación, acceda a al modo de pantalla completa y la máquina virtual se ampliará a todas las pantallas.

Si las pantallas de Mac cuentan con espacios diferentes

Si la característica de macOS "Las pantallas tienen espacios separados" está **activada**, cambiará entre los espacios de la máquina virtual y del Mac **en cada pantalla de forma independiente**.

Si las pantallas de Mac cuentan con un único espacio

Si la característica de macOS "Las pantallas tienen espacios separados" está **desactivada**, cambiará entre los espacios de la máquina virtual y del Mac **de forma simultánea con un solo gesto de deslizamiento**:

Nota: Esta característica es compatible con Parallels Desktop 14 para Mac.

© 2024 Parallels International GmbH. All rights reserved. Parallels, the Parallels logo and Parallels Desktop are registered trademarks of Parallels International GmbH. All other product and company names and logos are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.