Полноэкранный режим просмотра в Parallels Desktop для Mac

- Parallels Desktop for Mac Pro Edition
- Parallels Desktop for Mac Business Edition
- Parallels Desktop for Mac Standard Edition

Виртуальную машину Parallels можно настроить таким образом, чтобы она занимала весь экран Mac, один из внешних экранов или все подключенные внешние дисплеи.

На одном мониторе

Переход в полноэкранный режим

Чтобы войти в полноэкранный режим, выполните одно из следующих действий:

- В режиме Coherence щелкните значок Parallels || в строке меню, затем выберите **Закрыть Coherence**. Затем откройте меню **Вид** и выберите пункт **Перейти в полноэкранный режим**.
- В режиме "Окно" выберите **Вид > Перейти в полноэкранный режим** или щелкните значок полноэкранного режима в правом верхнем углу окна виртуальной машины.

В полноэкранном режиме строка меню macOS и панель Dock скрыты. Чтобы вызвать строку меню macOS, просто переместите курсор мыши к верхнему краю экрана. На экране сразу же появится строка меню.

Примечание. Аналогичным образом, переместив курсор мыши к нижней части экрана, можно вывести панель Dock.

Выход из полноэкранного режима

Чтобы выйти из полноэкранного режима, выполните одно из следующих действий:

- Одновременно нажмите клавиши **Command-Control-F** .
- Подведите курсор к верхнему краю экрана, чтобы появилась строка меню macOS, и последовательно выберите пункты **Вид > Выйти из полноэкранного режима**.

Навигация между Mac и виртуальной машиной

Для переключения между виртуальной машиной и macOS выполните одно из следующих действий:

- На трекпаде смахните тремя пальцами влево или вправо.
- Переместите Magic Mouse влево или вправо смахиванием двумя пальцами.
- Воспользуйтесь сочетанием клавиш Ctrl+стрелка (влево или вправо).

На одном внешнем мониторе

Чтобы отобразить виртуальную машину на одном из внешних мониторов, подключенных к компьютеру Mac, выполните указанные ниже действия:

1. В macOS выберите пункты **Системные настройки > Mission Control** и убедитесь, что включен параметр "Мониторы с разными пространствами". Для этого требуется повторный вход.
2. Переместите виртуальную машину на соответствующий монитор и войдите в полноэкранный режим.

Такая настройка очень удобна, если необходимо выделить один монитор виртуальной машине, а другие мониторы оставить для macOS.

На нескольких мониторах

Есть два способа использовать виртуальную машину на всех мониторах, но в обоих сценариях необходимо открыть меню "Вид" виртуальной машины и включить функцию "Использовать все мониторы в полноэкранном режиме". После этого просто войдите в полноэкранный режим, и виртуальная машина отобразится на всех дисплеях.

Если дисплеи Mac имеют разные пространства

Если функция macOS "Мониторы с разными пространствами" **включена**, переключение между Mac и пространствами виртуальной машины на **каждом дисплее выполняется отдельно**.

Если дисплеи Mac имеют одно пространство

Если функция macOS "Мониторы с разными пространствами" **отключена**, переключение между Mac и пространствами виртуальной машины **выполняется одновременно одним смахиванием**:

Примечание. Эта функция поддерживается в Parallels Desktop 14 для Mac.

© 2024 Parallels International GmbH. All rights reserved. Parallels, the Parallels logo and Parallels Desktop are registered trademarks of Parallels International GmbH. All other product and company names and logos are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.