



Instalación de Windows 11 en un Mac con un procesador Intel


- Parallels Desktop for Mac Pro Edition
- Parallels Desktop for Mac Business Edition
- Parallels Desktop for Mac Standard Edition
- Parallels Desktop for Mac App Store Edition


El 5 de octubre de 2022 Microsoft lanzó oficialmente Windows 11. Este artículo proporciona instrucciones detalladas sobre cómo crear una máquina virtual de Windows 11 en un Mac con procesador Intel. Para obtener más información sobre cómo instalar una nueva máquina virtual de Windows 11 en ordenadores Mac con silicio de Apple, consulte [KB 125375](#).

Instalar Windows 11 automáticamente


A partir de Parallels Desktop 18, puede crear una máquina virtual Windows 11 automáticamente con unos pocos clics.

Para instalar Windows 11, ejecute Parallels Desktop y haga clic en el icono de **Parallels** en la barra de menús del Mac > **Centro de control** > + > **Obtener Windows 11 de Microsoft** > Continuar > **Instalar Windows**.






Windows se descargará e instalará automáticamente. Una vez finalizado el proceso de instalación, aparecerá el mensaje **Instalación finalizada**.



Al hacer clic, aparecerá el EULA de Microsoft. Haz clic en **Acepto** para completar el proceso.



Instalar Windows 11 u otro Windows manualmente

Nota: A partir de Parallels Desktop 17.1.0, se **añade automáticamente** un chip TPM virtual a las nuevas máquinas virtuales Windows 11.


1. Para instalar una nueva máquina virtual de Windows 11, primero debe descargar una imagen de instalación oficial

[Descargar la ISO de Windows 11](#)

Nota: Si aún no ha instalado Parallels Desktop, **descárgalo y Pruébalo gratis**.

2. Una vez descargada la imagen:

- Haga clic en el botón [+] "más" en el **Centro de Control** de Parallels Desktop para iniciar la instalación de una nueva máquina virtual
- Seleccione **Instalar Windows u otro sistema operativo desde un DVD o una imagen** -> **Continúe en**
- Vaya a la imagen .iso de instalación de Windows 11 si no se ha reconocido automáticamente.
- Siga las instrucciones del **Asistente de Instalación** hasta completar la instalación.



También puede optar por utilizar una versión diferente del sistema operativo Windows, y puede seguir los mismos pasos, pero adquirir una imagen de instalación diferente para el paso 1:

Para obtener la imagen de instalación de Windows 10, visite la página [Descargar Windows 10](#) de Microsoft.

Para obtener la imagen de instalación de Windows 8.1, visite la página de [descarga de Windows 8.1](#) de Microsoft.

Para obtener la imagen de instalación de Windows 7, visite la página de [descarga de Windows 7](#) de Microsoft. Tenga en cuenta que necesita una clave de Windows 7 para descargar la ISO.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, debido a que Microsoft ha dejado de ofrecer soporte para algunos sistemas, es posible que las actualizaciones de Parallels Tools no estén disponibles para determinados sistemas. Para más información, consulte el [artículo Soporte para Windows heredado](#).

Tenga en cuenta que los clientes que instalen sistemas operativos huéspedes en máquinas virtuales Parallels Desktop son los responsables de garantizar que cumplen con el acuerdo de licencia de usuario final (EULA) de cada SO.

© 2024 Parallels International GmbH. All rights reserved. Parallels, the Parallels logo and Parallels Desktop are registered trademarks of Parallels International GmbH. All other product and company names and logos are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.