



Comment déterminer si mon ordinateur utilise une interface de micrologiciel EFI/UEFI ou BIOS ?

- Parallels Desktop for Mac Standard Edition
- Parallels Desktop for Mac Pro Edition
- Parallels Desktop for Mac Business Edition

Symptômes

Je ne parviens pas à migrer mon PC Windows vers une machine virtuelle à l'aide de Parallels® Transporter™. La migration ne parvient pas à détecter le type du système d'exploitation.

Cause

Votre PC comporte probablement une partition GPT sur le disque dur et utilise l'interface EFI/UEFI au lieu de l'interface BIOS.

Résolution

Parallels Desktop prend en charge la migration des ordinateurs avec partitions GPT et EFI/UEFI à partir de la version 10. Parallels Desktop 9 et les versions antérieures ne prennent pas en charge la migration des ordinateurs avec des partitions GPT et une interface EFI/UEFI.

Pour déterminer si votre PC utilise l'interface micrologicielle EFI/UEFI ou le BIOS :

1. Démarrez votre PC.
2. Cliquez sur **Démarrer > Ordinateur**.
3. Accédez à C:\Windows\Panther\setupact.log.
4. Ouvrez le fichier setupact.log.
5. Recherchez la chaîne suivante :

```
Callback_BootEnvironmentDetect: Environnement d'amorçage détecté :
```

Elle vous indique si l'environnement de démarrage est l'environnement BIOS ou UEFI :

```
Code : Callback_BootEnvironmentDetect: Environnement d'amorçage détecté : Code BIOS : Callback_B
```

Dans Windows 8 et Windows 8.1, si le fichier setupact.log est absent du dossier Panther, vous pouvez vérifier l'environnement de démarrage en effectuant les opérations suivantes :

1. Appuyez sur Windows + R, saisissez msinfo32 et appuyez sur la touche Entrée.
2. Recherchez l'entrée **Mode BIOS**.
3. L'environnement de démarrage est indiqué, par exemple l'environnement BIOS avec la valeur Hérité

- Migration de votre PC vers un Mac. Meilleures pratiques et conseils.
 - Comment migrer un PC Windows vers une machine virtuelle Parallels Desktop ?
-

© 2024 Parallels International GmbH. All rights reserved. Parallels, the Parallels logo and Parallels Desktop are registered trademarks of Parallels International GmbH. All other product and company names and logos are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.