Как запретить редактирование настроек виртуальной машины в Parallels Desktop для бизнеса

- Parallels Desktop for Mac Business Edition
- Parallels Desktop for Mac Pro Edition

Информация

Parallels Desktop для бизнеса позволяет защитить настройки виртуальной машины с помощью пароля. Во время развертывания Parallels Desktop вы можете установить пароль в исходной виртуальной машине перед добавлением ее в пакет развертывания. Пользователи таких виртуальных машин не смогут внести изменения в их настройки, не указав этот пароль.

Установка пароля через интерфейс

Чтобы установить пароль через интерфейс Parallels Desktop, сделайте следующее:

1. В Mac OS X откройте Parallels Desktop и выберите нужную виртуальную машину (исходную виртуальную машину в случае подготовки ее для массового развертывания).
2. В строке меню Parallels Desktop выберите Виртуальная машина > Настроить.
3. Перейдите на вкладку Параметры.
4. На панели слева выберите пункт Безопасность.
5. В правой части найдите опцию Ограничить изменение (кнопка). Если эта опция отключена, на кнопке будет написано "Включить". Нажмите на нее, чтобы включить эту опцию.
6. На следующем экране дважды введите пароль и нажмите OK. Теперь на кнопке будет написано "Выключить".

Чтобы изменить или удалить пароль:

- Чтобы изменить пароль, нажмите "Изменить пароль" и введите старый и новый пароли.
- Чтобы удалить пароль, нажмите "Выключить" и введите текущий пароль, чтобы снять блокировку настроек.

Если при установленном пароле пользователь попытается посмотреть или изменить настройки виртуальной машины, то появится окно с просьбой ввести пароль. Без правильного пароля пользователь не сможет получить доступ к настройкам виртуальной машины.

Установка пароля с помощью командной строки

Для управления парольной защитой виртуальных машин также можно использовать утилиту командной строки `prlctl`.

Чтобы установить пароль, введите следующую команду в Терминале:

```
prlctl set "имя ВМ" --password-to-edit
```

где `имя ВМ` - это имя виртуальной машины в кавычках.

Вас попросят ввести пароль и подтверждение пароля.

```
Please enter a new password:
Please confirm password:
```

Чтобы изменить или удалить пароль, введите следующую команду:

```
prlctl set "имя ВМ" --password-to-edit
```

где `имя ВМ` - это имя виртуальной машины в кавычках. Вас попросят ввести текущий пароль.

```
Please enter current password:
```

Затем вам нужно будет ввести и подтвердить новый пароль. Чтобы удалить пароль, оставьте эту строку пустой и дважды нажмите Enter (когда вас попросят ввести и подтвердить пароль).

```
Please enter a new password:
Please confirm password:
```

Чтобы посмотреть текущий статус защиты, введите следующую команду:

```
prlctl list "имя ВМ" -i
```

Результат будет выглядеть примерно так:

```
Encrypted: no
Edit restricted: yes
```

© 2024 Parallels International GmbH. All rights reserved. Parallels, the Parallels logo and Parallels Desktop are registered trademarks of Parallels International GmbH. All other product and company names and logos are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.